Программа просмотра MDVR Player.

1. Установка и запуск программы.

Скопируйте установочный файл программы MDVRPlayer_V6.1.0.6.exe с CD-диска, который был в комплекте с видеорегистратором, на компьютер. Установите эту программу на компьютер.

На рабочем столе Вашего компьютера появится ярлык программы. Запустите программу.



Окно программы после запуска.

/D	/RPlayer	V6 (VER: 6	1.0.4)				
Импо	орт ло	кальны	виде		бор д	аты	виде
÷		Ma	rch	202	3		÷
	CHEN						
все ндек	СИГНа	врем:	н 1		длина	нфс	ормаци

2. Поиск видео

Для просмотра видеозаписи с карты памяти (или из папки, сохраненной на компьютере), нажмите кнопку «Импорт локальных видео». Появится диалоговое окно, в котором необходимо будет указать путь к папке с файлами видеозаписи.

🌚 Импор	от локальных ви,	qeo	×
видео	позиции:	C:\	
видео	дата:		۲
		 все время поиска видео 	
время	начала:	0:00:00	\$
время	окончания:	0:59:59	\$
	поиск	отменить	

Нажмите на кнопку напротив строки ввода, запустится проводник.



В открывшемся проводнике укажите на папку с видеофайлами. На SD-карте, видеозаписи находятся в папке /record/. Если Вам необходимо воспроизвести видеофайлы, сохраненные в папке на компьютере, укажите путь к этой папке. Нажмите кнопку OK.

В диалоговом окне «Импорт локальных видео», можно задать дополнительные параметры поиска видеозаписей. Убрав галочку с поля «Всё время поиска видео», Вы можете выбрать в календаре интересующую Вас дату. Задать интересующий Вас диапазон времени можно в полях «Время начала» и «Время окончания».

Нажмите кнопку «Поиск».

На календаре будет отмечен день, за который открыты видеозаписи. В левой части экрана, под календарем, появится список файлов для воспроизведения. В этом списке можно выбрать интересующий Вас файл и запустить его двойным нажатием левой кнопки мыши.



3. Управление воспроизведением.

	Предыдущий файл
	Воспроизведение/Пауза
0	Стоп
	Следующий файл
	Сохранить снимок выбранного видеоканала.
0	Полноэкранный режим.
громко	Регулятор громкости.
скорос < 1 >	Выбор скорости воспроизведения. Возможные значения: 1, 2, 4, 8, 16, 32.

Перемотку выполняйте перемещением ползунка по шкале времени.